

Návod na Velikonoční vajíčko z pedigu



Potřeby – na výplet 10cm vajíčka

- polystyrenové vajíčko 10cm
- pedig přírodní 20g – průměr 2 mm
- pedig barvený 20g – průměr 2 mm
- 6ks špendlíků
- zahradnické nůžky
- šídlo

Příprava :

Z přírodního pedigu si nastříháme osnovy 6ks délka 40cm. Poté si pedig namočíme nejlépe do vlažné vody jen na krátkou chvíli cca na 1 minutu.


Na 8cm vajíčko použijte jen 4ks osnov a na 12cm 8ks osnov.

1




6kusů osnovních prutů přehneme na půl. Ve třech uděláme pomocí šídla dírky.

2




Šídlo nám také poslouží pro protažení dalších tří prutů osnovy.

3




Postupně přidáme všechny tři pruty.


4




Zde je již vytvoříme kříž.




5 Opletový prut zahneme za tři osnovní pruty




6 Opletový prut dále křížíme přes další tři pruty osnovy.




7 Pokračujeme až opleteme kříž _ dokola.



8 Až vytvoříme dno.




9 Rozpletené dno připevníme pomocí dvou špendlíků na horní špičku vajíčka a pokračujeme ve výpletu.




10 Asi v jedné třetině přidáme ke každému bílému prutu další zelený. Na obrázku nám zrovna jeden přírodní prut došel, tak jsme zahájili výplet bílým a zeleným prutem zároveň.



11 Dále pleteme dvěma pruty dvojitě.



12 První začínáme výplet pruty, které jsou za osnovou.



13 Vypleteme do 2/3 a bílé pruty vystřihneme.



14 Do konce vypleteme dvěma barvenými pruty.




15 Dopleteme poslední řadu a za prutem osnovy zastříhneme vyplétací pruty.



16 Prut osnovy zahneme za další prut osnovy.



17 A tak pokračujeme až všechny pruty osnovy zahneme.



18 První zahnutá osnova se povystrčí šídlem a poslední osnovu zastrčíme za první.